


کد فرآیند: IN-PH-28	عنوان دستورالعمل :	 <p>دانشگاه علوم پزشکی خدماتی درمانی جهرم مرکز آموزشی درمانی پیمانیه-بهبود کیفیت</p>
تاریخ ابلاغ: ۹۵/۸/۱۱	دستورالعمل نظافت، شستشو، گندزدایی و لکه	
تاریخ بازنگری: یکسال بعد	زدایی بخش ها/واحدها	
تعداد صفحه: ۱ از ۲		
ابزار و روش پایش:	دامنه (محدوده) : واحد بهداشت محیط - واحد خدمات - واحد کنترل عفونت - کلیه بخش های درمانی	

روش اجرایی:

- ۱- لباس کار پرسنل خدماتی می بایست منظم، تمیز و دارای شرایط بهداشتی و فاقد چرک و لکه باشد.
- ۲- پرسنل خدمات بخش جهت نظافت، شستشو، گندزدایی و لکه زدایی بخش به شرح زیر اقدام نمایند:
- کف کلیه اتاق های بستری و راهروها می بایست روزانه سه نوبت نظافت (جمع آوری زباله های درشت، جاروی خشک بدون ایجاد گرد و غبار، تی مرطوب) گردد.
- کلیه وسایل تخت بیمار از قبیل پتو، ملحفه و روتختی و ... می بایست به طور مرتب تعویض گردد، به نحوی که همواره سالم، تمیز و فاقد آلودگی باشد.
- ظروف صابون مایع می بایست پس از خالی شدن کاملاً شسته و پس از خشک شدن، مجدداً پر گردند.
- میز غذا می بایست پس از استفاده بلافاصله نظافت گردد.
- تخت بیمار می بایست پس از ترخیص بیمار به صورت کامل نظافت و گندزدایی شود.
- برای نظافت قسمت های مختلف مانند استیشن یخچال، میز، لاکر، تلفن، تخت و ... می بایست از دستمال های جداگانه استفاده شود.
- در صورت مشاهده آلودگی قابل رؤیت، تشک و پتوی بیمار می بایست بلافاصله تعویض گردند.
- داخل کمدها می بایست نظافت شده و فاقد هر گونه گرد و خاک و لکه باشد.
- پهن کردن روزنامه در داخل کمدها ممنوع است.
- نگهداری مواد غذایی به صورت روباز در داخل بخش و همچنین یخچال ها ممنوع است.
- یخچال ها می بایست حداقل هفته ای یکبار به صورت کامل نظافت شوند.
- کلیه درزها و شکاف هایی که منجر به تجمع حشرات می گردد می بایست بلافاصله پیگیری گردد.
- نظافت کلیه زوایای غیر قابل دسترس الزامی است.
- نگهداری کارتن در بخش ممنوع است.
- نظافت کلیه تراس ها، پنجره ها و شیشه ها الزامی است.
- رعایت دستورالعمل های تفکیک پسماند در مبداء ضروری است.
- حمل پسماند بدون بین ممنوع است.
- نظافت می بایست از بالا به پایین و از تمیزترین به کثیف ترین قسمت صورت گیرد.
- عمل تی کشیدن می بایست به صورت زیگزاگی صورت گیرد.
- تی ها پس از اتمام کار می بایست با دقت شستشو شده و به مدت نیم ساعت در محلول ۱:۱۰ وایتکس غوطه ور گردد.
- تی ها پس از گندزدایی می بایست به منظور خشک شدن از دیوار تی شورخانه آویزان گردد.
- توالت ها می بایست ۳ بار در شبانه روز در صورت مشاهده آلودگی قابل رؤیت بلافاصله توسط اب و دترجنت و یا آب و محلول سارفوسپت ۱ نظافت و شستشو گردد.
- توالت و حمام می بایست توسط برس های نایلونی نظافت گردند.

۳- پرسنل خدمات در صورت ریختن و یا پاشیده شدن خون بر روی سطوح می بایست به شرح زیر اقدام نمایند:

- پوشیدن وسایل حفاظت فردی
- خون و مواد آلوده توسط دستمال کاغذی و یا سایر انواع دستمال های یکبار مصرف و با رعایت احتیاط کامل پاک شود.
- محل مورد نظر با آب و دترجنت شسته شود.
- محل با محلول ۱:۱۰ وایتکس به مدت حداقل دقیقه گندزدایی گردد.

۴- اگر مقدار زیادی از خون یا مایعات آلوده کننده (حدوداً بیشتر ۳۰ سی سی) در محیط ریخته شده باشد پرسنل خدماتی می بایست به روش زیر اقدام نمایند:

- روی محیط آلوده به مقدار کافی دستمال یکبار مصرف (مانند دستمال کاغذی) قرار داده شده تا موضع کاملاً پوشیده شود.
- روی آن محلول ۱:۱۰ هیپوکلریت سدیم ریخته شده و به مدت ۱۰ دقیقه صبر گردد.
- با رعایت احتیاط آلودگی کاملاً جمع آوری گردد.
- مان با آب و دترجنت شسته شود.
- مکان مجدداً با محلول ۱:۱۰ وایتکس گندزدایی گردد.

امکانات و تسهیلات:

-

منابع / مراجع:

-

مستندات مرتبط:

-

نام و سمت تهیه کننده / تهیه کنندگان:	نام و سمت تأیید کننده:	نام و سمت تصویب کننده:
مهندس علی معتمد جهرمی - بهداشت محیط فاطمه صالح - سوپروایزر کنترل عفونت عبدالرضا مصلی نژاد - مسوول خدمات	عبداعظیم جوکار - مدیریت	دکتر بمانا - ریاست